インターネット接続（Windws　Vista）

1



左下のマークをクリック
ネットワーク接続
「スタート」⇒「コントロールパネル」
をクリックします。

2

コントロールパネルが表示されたら
「ネットワーク状態とタスクの表示」
をクリックします。

3

この図のように線上に×がなければ、
インターネットは繋がる状況となるので終了です。

[注意]
下記の図のように線上に赤い×印が表示される
場合は、LANケーブルまたは機器のネットワーク部に
障害があるものと思いますので、確認してください。



※繋がらない場合は
こちらへ進んでください。
↓
[ネットワーク状態とタスク表示]の
[状態の表示]をクリックして開きます。

4



ローカルエリア接続の状態の表示にて、
[プロパティ] を選択します。

5



確認ウィンドウが表示される場合は、
「続行」ボタンをクリックして下さい。

6



インターネットプロトコルバージョン４(TCP/IPv4)
にチェックがついていることを確認し、クリック。
青くなりましたら
[プロパティ] を選択します。

7

別ウィンドウが開きます。
「IPアドレスを自動的に取得する」をチェック



「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」
をチェック
以降、全て「OK」をクリックし設定終了です。
※ここまで繋がらない場合は「詳細設定」を
クリックして次のページへ進んで下さい

8

ＴＣＰ/IPの設定（IP設定のタブ）
【ＤＨＣＰ有効】になっていますか？



【自動メトリック】にチェックは入ってますか？

9

ＴＣＰ/IPの設定（ＤＮＳのタブ）
【プライマリ・・・】の２つにチェックは
入っていますか？



【DNSに登録する】
にチェックは入ってますか？

10

ＴＣＰ/IPの設定（ＷＩＮＳのタブ）
「LMHOSTSの参照を有効にする」に
チェックが入ってますか？

NetBIOS設定既定値に
チェックが付いている場合は
チェックを外して下さい。

「TCP/IPを有効にする」に
チェックを入れてください。

ここまで設定ができましたら、すべてOKをクリックして画面を閉じてください。
閉じたところで、インターネット･エクスプローラーを開きます。
これで、インターネットに接続できない場合、ＰＣを再起動して、再起動したら、再度、インターネット･エクスプローラーを開きます。

こちらで繋がらない場合は、カスタマー・サポートセンターへお問い合わせください。